

LA PEPINIERE

La pépinière doit être bien alimentée en eau, protégée par un grillage et disposer de locaux de stockage, d'un bureau et d'un hangar pour la préparation des graines et travailler à l'ombre.

Les conteneurs d'élevage

- ✓ Les conteneurs réutilisables, rigides, autocernants ont une contenance de 400 à 600 cm³. Leur base ouverte (sans fond) ne doit pas toucher le sol : la coiffe des racines meurt en arrivant à l'air libre. En compensation, le pivot émet beaucoup de racines latérales qui sont orientées vers le bas et ne peuvent s'enrouler. Le système racinaire est dense et bien formé. La plantation est simplifiée et la reprise des plants est assurée.
- ✓ Les sachets en polyéthylène doivent être remplis jusqu'en haut et la terre bien tassée pour éviter que le plastique se replie vers le centre ce qui gêne l'infiltration de l'eau d'arrosage et pour que les pots ne se déforment pas quand on les déplace.



Inconvénients des sachets

Dès que les racines commencent à sortir par les trous de drainage, les pots doivent être déplacés tous les 15 jours pour éviter que les racines s'enfoncent dans le sol en place. Cette opération densifie le chevelu racinaire à l'intérieur du sachet.

A la plantation la base du sachet doit être sectionnée à 2 cm pour éliminer le chignon formé par les racines qui se sont enroulées. Il faut également fendre le pot sur toute sa longueur.

Les sachets sont moins chers mais nécessitent plus de main d'œuvre en pépinière et à la plantation. De plus, il faut s'en débarrasser pour éviter de polluer l'environnement. Au final, entre un conteneur réutilisable et un sachet jetable, la différence de prix est faible par rapport au coût total de la plantation.



Sachets mal remplis

L'ombrière

Comme la plantation se fait en plein découvert, il faut habituer les jeunes plans au plein ensoleillement.

Les semis sont faits sous une ombrière faite avec une toile d'ombrage perforée calibrée à un taux de 50 à 70% d'ombrage ou réalisée avec des feuilles de palmiers.

Il faut un bon ombrage pendant la phase de germination puis celui-ci est réduit progressivement : l'ombrière est enlevée de plus en plus tôt l'après-midi (progressivement car la température est plus élevée le soir que le matin) et remise de plus en plus tard le matin.

Les plants doivent être en plein découvert au moins un mois avant la plantation pour les endurcir et augmenter les chances de reprise.

